

VEILEDNING

Nedlasting og installasjon av ny klient for Matrikkelen

Fra versjon 3.16 må man laste ned en klient som automatisk installerer alle nødvendige filer og starter matrikkelen. Klienten inneholder Java runtime-komponenter og kan lastes ned både på Windows, Linux og Mac. Den krever ikke egen lisens til Java.

En snarvei (kartverkslogo) til å starte klienten vil legge seg på skrivebordet. **Når denne klient brukes, vil alltid den siste versjonen av matrikkelen og Java bli lastet ned.**

Veiledningen gjelder for ordinær Windows PC med lokal disk. For andre konfigurasjoner se Teknisk informasjon.

For å laste ned applikasjonen går man til <https://www.matrikkel.no/>. Nederst på siden finnes linker til installasjon for klienten for både Windows, Linux og Mac.

Klikk her for å laste ned matrikkelklienten:


- [Windows \(zip-format\)](#)
- [Linux](#)
- [Mac OSX](#)

Instruksjoner: For windows kjører du .exe-fila og følger instruksjonene. Klientene til linux og mac OSX må pakkes ut, og deretter er de klar til bruk. Alle klientene krever 64-bits arkitektur.

«**Windows**» er det primære valget. «zip-format» brukes bare hvis man har problemer med å automatisk pakke ut filen på lokal disk.

Laste ned og installere klienten til Kartverket

I dette eksemplet beskrives installasjon på Windows med Google Chrome som nettleser (andre nettlesere viser samme framgangsmåte på litt andre måter).




1. Klikk på linken for Windows. Nedlastingen av installasjonsfilen Matrikkelklient-x.x-installer.exe vil nå starte.
2. Når nedlastingen er fullført må du åpne filen
3. Velg Åpne (kan hete Run eller Kjør i noen nettlesere).

Klientene til Linux og Mac OSX må pakkes ut, og deretter er de klar til bruk. Alle klientene krever 64-bits arkitektur.

Installasjonsprogrammet for klienten starter og foreslår en standard filplassering for klienten på din maskin. Filplasseringen er som standard (Win 10):

C:\Users<brukernavn>**\AppData\Local\Kartverket\Matrikkel\Matrikkelstart-x.x.x**

Denne kan endres om ønskelig.




Trykk OK for å fortsette installasjonen.

Når installasjonen er ferdig kommer et påloggingsbilde. I dette påloggingsbildet velger du hvilken miljø av Matrikkelen som skal startes. Om ikke dette påloggingsbildet dukker opp av seg selv kan du starte det med snarveien som ligger på skrivebordet.



Tjener er vanligvis fylt ut, og for å starte klienten i **produksjon**, skal det stå **https://www.matrikkel.no** i feltet **Tjener**. (kan ev. skrives inn)

Brukernavn og passord som brukes mot produksjon legges i feltet for **Brukernavn** og **Passord**.



Klikk OK for å starte klienten på produksjon.

For å starte klienten i kommunetest, kan du skrive inn **https://kurs.matrikkel.no:7004/** i feltet for **Tjener**. Brukernavn og passord som brukes mot kommunetest legges i feltet for **Brukernavn** og **Passord**.


Klikk OK for å starte klienten på kommunetest.

NB! Hos enkelte kommuner blir forsøk på å starte en klient på kommunetest hindret på grunn av brannmur (port 7004). Ta kontakt med IT avdelingen i kommunen ved problemer.

Tidligere besøkte servere blir lagret og er tilgjengelig lista til "Tjener".

Stor klient

Dersom du har problemer med å gjennomføre brukstilfeller fordi klienten har for lite minne kan du velge å starte klienten med mere hukommelse. Dette gjøres under Avansert



Hvor mye minne man kan tildele vil være avhengig av hvor mye som er installert i maskinen, og man må prøve seg fram ved å øke tallet.

Ny versjon av matrikkelen

For å være sikker på at du har riktig versjon av klienten og starteren bør du starte fra <https://www.matrikkel.no> hver gang det kommer ny hovedversjon. Du får melding i klienten dersom du kjører en gammel versjon.

Fjerning av klienten fra Windows

Dersom man skulle ha behov for å fjerne den installerte klienten fra Windows, så kan det gjøres på følgende måte.

1. Slett snarveien på skrivebordet




2. Slett mappen **Kartverket** som ligger under filbanen

C:\users\<>brukernavn>\AppData\Local\

og

C:\users\<>brukernavn>\AppData\Roaming\ (hvis den finnes)



NB! Katalogen AppData er en skjult katalog, så man må slå på visning av skjulte kataloger for å se denne.

Tidligere versjoner

Hvis man vil rydde opp i klienter fra tidligere versjoner, kan man slette alle kataloger, unntatt den siste versjonen på:

C:\users\<>brukernavn>\AppData\Local\Kartverket

Og ev. gammel snarvei V x.x.x på skrivebordet (kartverkslogo)


Tidligere versjoner av klienten enn V 3.16 finnes under:

C:\users\<>brukernavn>\AppData\Roaming\Kartverket\Matrikkel

Det er ingen fare ved å slette hele installasjonen (alt under Kartverket\), dette vil vanligvis løse problemer ved installasjon av ny versjon fra www.matrikkel.no.

Sletting av midlertidige data

Det er foreløpig ikke noen automatisk mekanisme for å slette midlertidige data. Det betyr at hvis man kommer i en situasjon der man ønsker å slette cachén, eksempelvis ved problemer å få starte en matrikelklient fra nedlastningsløsningen som ligger som en snarveien på skrivebordet, må man navigere seg til riktig katalog og slette en mappe under «tmp» manuelt:



Etter at de temporære dataene er slettet bør man gå til www.matrikkel.no og laste ned og installere klienten på nytt.

Teknisk informasjon

Installasjon

Installasjonen på AppData\Local endres ikke etter installasjon. Dette området kan være read-only for den som skal kjøre opp klienten, og det kan også deles på flere brukere om man har en felles disk.

Filene som lastes ned fra www.matrikkel.no av klienten legges (hardkodet) for windows på %APPDATA%\Kartverket\Matrikkel\tmp\... %APPDATA% er som regel satt til AppData\Roaming. Dette er for å støtte citrix-oppsett der data under Roaming kopieres over til der du logger deg inn. Dette vil si at skal du slette hele klienten må du også slette denne mappen.

Feilsituasjoner

Dersom man installerer flere ganger, og har Javaprosesser gående, kan det hende man får **problemer med å skrive** til/oppdatere enkelte filer. Løsningen kan da være å starte maskinen på nytt, eller lukke Java applikasjoner/klienter som går. Alternativt kan man slette alle tidligere data (se avsnittet om fjerning av klienten) og installere på nytt.

Dersom matrikkelstart.exe (eller dens snarveier i windowsmenyen eller på skrivebordet) ikke fungerer, kan man prøve å kjøre matrikkelstart.bat som ligger ved siden av matrikkelstart.exe i installasjonen.

Har man problemer med installasjon i Windows (typisk dll-feilmeldinger) kan man:

- Last ned «(zip-format) fra www.matrikkel.no og pakke ut denne eller
- Renavne matrikkelstart-x.y.z-installer.exe til matrikkelstart-x.y.z-installer.7z
- Pakke den ut med 7z (det er et gratisprogram som fungerer som zip/unzip)

Har man problemer med oppkjøring av klienten etter installasjon (også typisk dll-feilmeldinger):

- Prøv å kjør matrikkelklient.bat i stedet.

Hvis man blir nektet å starte klienten etter innlogging, eller får "Tjenerfeil", kan det være at man har en for gammel matrikkelstarter. Da må man laste ned og installere nyeste versjon på nytt fra www.matrikkel.no

Dette kan typisk hende fordi vi oppgraderer java. Java er mao. ikke alltid nyeste versjon selv om matrikkelen vil være det. Java lastes ned første gang når man installerer.

Ved feil eller ingen tilgang til kommunetest (**<https://kurs.matrikkel.no:7004/>**) kan det være manglende åpning i brannmuren for port 7004. Dette må ordnes av lokal IT administrasjon.

Loggfil

Hvis du ønsker å se på matrikkel-loggen for siste og tidligere sesjoner i klienten vil den ligge sammen med alle andre filer under tmp og i underkatalogen for den tjeneren du har brukt. Fila heter **matrikkel.log**. Den kan slettes hvis den blir stor.

Ved ev. feilsituasjoner vil Kartverket være interessert i å få denne fila for å feilsøke.